

Bulletin arbo bio n°3

26.02.2026

Les températures printanières sont propices au réveil des insectes. **Profiter des après-midis ensoleillés pour l'application des huiles sur fruits à noyau et au contrôle des anthonomes sur pommier.**



Les dégâts caractéristiques d'anthonome du pommier (clou de girofle) sont visibles plus tard en saison mais leur surveillance commence dès maintenant, Photo : FiBL, Flore Araldi

Contrôle de l'anthonome du pommier

A partir du stade B, contrôler lors de belles journées ensoleillées les parcelles de pommiers à risque par frappe. Si le seuil de 15% de présence est dépassé, prévoir une intervention au stade B-C (pointes vertes) avec du Spinosad lorsque les conditions sont propices à l'activité des adultes, c'est-à-dire en milieu de journée ensoleillée avec une température supérieure à 10°C.

Ravageurs des fruitiers à noyau

Les conditions actuelles, températures journalières entre 12 et 16 °C et fort ensoleillement, sont propices à l'application des huiles (de paraffine ou de colza) pour diminuer la pression de divers ravageurs des fruitiers à noyau et notamment des pucerons. Au cours des essais menés ces dernières années, l'huile de paraffine s'est avérée être la méthode la plus efficace pour réduire les fondatrices sur cerisier (puceron noir du cerisier *Myzus cerasi*) et prunier (puceron vert des prunes *Brachycaudus helichrysi*). Elle permet de réduire considérablement les œufs et les individus nouvellement éclos.

Les traitements doivent être effectués par conditions douces, suivies de 1 à 2 jours secs, à une dose comprise entre 56 (stade BBCH 51-53) et 32 L/ha (stade BBCH 54-56). Pour améliorer l'efficacité, un deuxième traitement peut être effectué au plus tard fin mars, en adaptant la dose en fonction du stade.

Il est important de veiller à ce que le traitement soit effectué avec une grande quantité d'eau (1'600 à 2'000 L/ha) pour 10'000 m³ et que toutes les parties de la plante soient atteintes. Pour un meilleur mouillage et pour pouvoir augmenter l'efficacité, le traitement peut être effectué en deux passages avec la moitié de la quantité de matière active dans le sens opposé. Le cuivre est miscible avec l'huile mais un traitement avec un tel volume d'eau n'est pas optimal pour son application (lessivage). Par ailleurs, il ne faut pas utiliser de soufre 5 à 8 jours avant et après un traitement à l'huile.

Barrière physique contre le psylle du poirier

Sur les parcelles sensibles, mettre en place une couverture physique des arbres, si pas encore effectué (voir bulletin précédent).

Maladies des fruitiers à noyau

Les indications du bulletin précédent restent de mise.

Liens

[Liste des intrants 2026](#) (FiBL)

Pour recevoir le bulletin gratuitement par e-mail, inscrivez-vous auprès de Flore Araldi (flore.araldi@fibl.org).